

# メーカー設定マニュアル

---

Ver0.1

株式会社 ノースブレード

はじめに

本マニュアルは、今回のウイルスチェック機器の変更に伴うお使いのメーカーの設定を変更する方法を説明します。

## 目次

1	Windows Liveメール for Windows.....	4
2	Outlook 2007 for Windows.....	8
3	Outlook Express 6.0/5.5/5.0 for Windows.....	13
4	Outlook 2003 for Windows.....	17
5	Mail for MacOSX.....	23


## [@SOMCOM.JP](#) のお客さま

現在お使いのメールソフトの種類の詳細ページを参照して下さい。

## 1 Windows Live メール for Windows


Windows Live メールでの設定方法を説明します。

- ① Windows Live メールを起動し、画面左上の「ツール」メニューから「アカウント」をクリックします。



Windows Live メールメイン画面


- ② 変更するアカウントを選択して「プロパティ」ボタンをクリックします。



インターネットアカウント画面

- (1) 変更するメールアドレスを選択します。 (例) `sample@sofcom.jp`
- (2) 「プロパティ」ボタンをクリックします。

- ③ 「サーバー」タブを選択します。「受信メール(POP3)」を[pop.ドメイン名]、「送信メール(SMTP)」を[smtp.ドメイン名]に変更し、「このサーバーは認証が必要」にチェックが入っていることを確認し、「設定」ボタンをクリックします。



#### プロパティ画面

- (1) 「サーバー」タブを選択します。
- (2) 「受信メール(POP3)」を[pop.ドメイン名]にします。(例)pop.test.jp  
※ドメイン名はお客様のメールアドレスの @以降の部分です。
- (3) 「送信メール(SMTP)」を[smtp.ドメイン名]にします。(例)smtp.test.jp  
※ドメイン名はお客様のメールアドレスの @以降の部分です。
- (4) 「このサーバーは認証が必要」にチェックが入っていることを確認します。
- (5) 「設定」ボタンをクリックします。

#### @SOMCOM.JP のお客さま

- (2) は **pop.sofcom.jp** として下さい。  
(現在 210.239.8.162 または sofcom.jp)
- (3) は **smtp.sofcom.jp** として下さい。  
(現在 210.239.8.91 または sofcom.jp)

- ④ 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

送信メールサーバー

ログオン情報

①

受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)

次のユーザー名とパスワードでログオンする(O)

ユーザー名(E):

パスワード(P):

パスワードを保存する(W)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)


②

OK キャンセル

#### 送信メールサーバー画面

- (1) 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択します。
- (2) 「OK」ボタンをクリックします。


- ⑤ 「詳細設定」タブを選択します。「送信メール(SMTP)」に[587]と入力し、「OK」ボタンをクリックします。



プロパティ画面

- (1) 「詳細設定」タブを選択します。  
(2) 「送信メール(SMTP)」を[587]にします。  
(3) 「OK」ボタンをクリックします。


- ⑥ 「閉じる」ボタンをクリックします。以上でアカウントの設定は完了です。



## 2 Outlook 2007 for Windows

Outlook 2007 での設定方法を説明します。

- ① Outlook 2007 を起動し、画面左上の「ツール」メニューから「アカウント設定」をクリックします。



Outlook2007 メイン画面

- ② 変更メールアドレスを選択し、「変更」をクリックします。



電子メールアカウント画面

- (1) 変更するメールアドレスを選択します。 (例) sample@test.jp
- (2) 「変更」 ボタンをクリックします。



- ③ 「受信メールサーバー」を [pop. ドメイン名]、「送信メールサーバー (SMTP)」を [smtp. ドメイン名]に変更し、「詳細設定」ボタンをクリックします。


#### インターネット電子メール設定画面

- (1) 「受信メールサーバー」を [pop. ドメイン名]に変更します。 (例) pop. test. jp  
※ドメイン名はお客様のメールアドレスの @ 以降の部分です。
- (2) 「送信メールサーバー (SMTP)」を [smtp. ドメイン名]に変更します。 (例) smtp. test. jp  
※ドメイン名はお客様のメールアドレスの @ 以降の部分です。
- (3) 「詳細設定」ボタンをクリックします。

#### @SOMCOM.JP のお客さま

- (1) は **pop.sofcom.jp** として下さい。  
(現在 210.239.8.162 または sofcom.jp)
- (2) は **smtp.sofcom.jp** として下さい。  
(現在 210.239.8.91 または sofcom.jp)


- ④ 「送信サーバー」タブを選択し、「送信サーバー (SMTP) は認証が必要」にチェックを入れます。「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択します。



インターネット電子メール設定画面

- (1) 「送信サーバー」タブを選択します。
- (2) 「送信サーバー (SMTP) は認証が必要」にチェックを入れます。
- (3) 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択します。


- ⑤ 「詳細設定」タブを選択し、「送信サーバー (SMTP)」に[587]と入力します。「OK」ボタンをクリックします。



インターネット電子メール設定画面


- (1) 「詳細設定」タブを選択します。  
 (2) 「送信サーバー (SMTP)」を[587]にします。  
 (3) 「OK」ボタンをクリックします。

- ⑥ 「次へ」ボタンをクリックします。



インターネット電子メール設定画面

⑦ 「完了」ボタンをクリックします。以上でアカウントの設定は完了です。




セットアップの完了画面

### 3 Outlook Express 6.0/5.5/5.0 for Windows


Outlook Express での設定方法を説明します。

- ① Outlook Express を起動し、画面左上の「ツール」メニューから「アカウント」をクリックします。



Outlook Express メイン画面


- ② 「メール」タブを選択します。変更するメールアドレスを選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。



インターネットアカウント画面

- (1) 「メール」タブを選択します。
- (2) 変更するメールアドレスを選択します。(例) sample@test.jp
- (3) 「プロパティ」ボタンをクリックします。

- ③ 「サーバー」タブを選択します。「受信メール(POP)」を[pop. ドメイン名]、「送信メール(SMTP)」を[smtp. ドメイン名]に変更し、「このサーバーは認証が必要」にチェックを入れます。「設定」ボタンをクリックします。



プロパティ画面


- (1) 「サーバー」タブを選択します。
- (2) 「受信メール(POP3)」を[pop. ドメイン名]に変更します。(例)pop.test.jp  
※ドメイン名はお客様のメールアドレスの @ 以降の部分です。
- (3) 「送信メール(SMTP)」を[smtp. ドメイン名]に変更します。(例)smtp.test.jp  
※ドメイン名はお客様のメールアドレスの @ 以降の部分です。
- (4) 「このサーバーは認証が必要」にチェックを入れます。
- (5) 「設定」ボタンをクリックします。

#### @SOMCOM.JP のお客さま

(2) は **pop.sofcom.jp** として下さい。  
(現在 210.239.8.162 または sofcom.jp)

(3) は **smtp.sofcom.jp** として下さい。  
(現在 210.239.8.91 または sofcom.jp)


- ④ 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。



送信メールサーバー画面

- (1) 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択します。  
(2) 「OK」ボタンをクリックします。


- ⑤ 「詳細設定」タブを選択します。「送信メール (SMTP)」に[587]と入力し、「OK」ボタンをクリックします。



プロパティ画面

- (1) 「詳細設定」タブを選択します。  
(2) 「送信メール (SMTP)」を [587] にします。  
(3) 「OK」ボタンをクリックします

⑥ 「閉じる」ボタンをクリックします。以上でアカウントの設定は完了です。




インターネットアカウント画面



## 4 Outlook 2003 for Windows


Outlook 2003 での設定方法を説明します。

- ① Outlook 2003 を起動し、画面左上の「ツール」メニューから「電子メールアカウント」をクリックします。



Outlook 2003 メイン画面


- ② 「既存の電子メールアカウントの表示と変更」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



電子メールアカウント画面

- (1) 「既存の電子メールアカウントの表示と変更」を選択します。
- (2) 「次へ」ボタンをクリックします。

- ③ 変更するメールアドレスを選択し、「変更」ボタンをクリックします。



#### サーバーの種類画面

- (1) 変更するメールアドレスを選択します。 (例) sample@test.jp
- (2) 「変更」ボタンをクリックします。

- ④ 「受信メールサーバー (POP3)」を [pop. ドメイン名]、「送信メールサーバー (SMTP)」を [smtp. ドメイン名]に変更し、「詳細設定」ボタンをクリックします。

電子メール アカウント

インターネット電子メールの設定 (POP3)  
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(Y): 山田太郎 ①

電子メール アドレス(E): sample@test.jp ②

サーバー情報

受信メールサーバー (POP3)(I): pop.test.jp

送信メールサーバー (SMTP)(O): smtp.test.jp

メールサーバーへのログイン情報

アカウント名(U): sample@test.jp

パスワード(P): \*\*\*\*\*

パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(L)

設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)...

③ 詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル


#### インターネット電子メールの設定画面

- (1) 「受信メールサーバー (POP3)」を [pop. ドメイン名]に変更します。(例)pop. test. jp  
※ドメイン名はお客様のメールアドレスの @ 以降の部分です。
- (2) 「送信メールサーバー (SMTP)」を [smtp. ドメイン名]に変更します。(例)smtp. test. jp  
※ドメイン名はお客様のメールアドレスの @ 以降の部分です。
- (3) 「詳細設定」ボタンをクリックします。

#### @SOMCOM.JP のお客さま

- (1) は **pop.sofcom.jp** として下さい。  
(現在 210.239.8.162 または sofcom.jp)
- (2) は **smtp.sofcom.jp** として下さい。  
(現在 210.239.8.91 または sofcom.jp)


- ⑤ 「送信サーバー」タブを選択し、「送信サーバー (SMTP) は認証が必要」にチェックを入れます。「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。



インターネット電子メール設定画面

- (1) 「送信サーバー」タブを選択します。
- (2) 「送信サーバー (SMTP) は認証が必要」にチェックを入れます。
- (3) 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択します。
- (4) 「OK」ボタンをクリックします。

- ⑥ 「詳細設定」タブを選択し、「送信サーバー (SMTP)」に[587]と入力します。「OK」ボタンをクリックします。



インターネット電子メール設定画面

- (1) 「詳細設定」タブを選択します。
- (2) 「送信サーバー (SMTP)」を[587]にします。
- (3) 「OK」ボタンをクリックします。

- ⑦ 「次へ」ボタンをクリックします。

電子メール アカウント

インターネット電子メールの設定 (POP3)  
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

**ユーザー情報**

名前 (N): 山田太郎  
電子メール アドレス (E): sample@test.jp

**サーバー情報**

受信メール サーバー (POP3) (S): pop.test.jp  
送信メール サーバー (SMTP) (S): smtp.test.jp

**メール サーバーへのログイン情報**

アカウント名 (U): sample@test.jp  
パスワード (P): ●●●●●●  
 パスワードを保存する (B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください。

**設定のテスト**

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト (T)...

詳細設定 (M)...

< 戻る (B) 次へ (N) > キャンセル

インターネット電子メールの設定画面

- ⑧ 「完了」ボタンをクリックします。以上でアカウントの設定は完了です。

電子メール アカウント

セットアップの完了

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

ウィザードを閉じるには、[完了] をクリックしてください。


< 戻る (B) 完了

セットアップの完了画面

## 4 Mail for MacOSX


Mail での設定方法を説明します。

- ① Mail を起動し、画面左上の「Mail」メニューから「環境設定」をクリックします。



Mail メイン画面

- ② 「受信用メールサーバ」を [pop. ドメイン名] に変更し、画面左下の「サーバ設定...」をクリックします。



アカウント画面

- (1) 「受信用メールサーバ」を [pop. ドメイン名] に変更します。(例) pop.test.jp  
※ドメイン名はお客様のメールアドレスの @ 以降の部分です。
- (2) 「サーバ設定...」ボタンをクリックします。

### @SOMCOM.JP のお客さま

- (1) は **pop.sofcom.jp** として下さい。  
(現在 210.239.8.162 または sofcom.jp)

- ③ 「送信用メールサーバ」を[smtp.ドメイン名]に変更し、「サーバのポート」を[587]と入力します。「認証」の項目で[パスワード]を選択し、「OK」ボタンをクリックします。以上でアカウントの設定は完了です。

SMTP サーバのオプション

① 送信用メールサーバ： smtp.test.jp

以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理者に確認してください。

② サーバのポート： 587

SSL (Secure Sockets Layer) を使用

③ 認証： パスワード

ユーザ名： sample@test.jp

パスワード： ●●●●●●

④ キャンセル OK

#### オプション画面

- (1) 「送信用メールサーバ」を[smtp.ドメイン名]に変更します。(例)smtp.test.jp  
※ドメイン名はお客様のメールアドレスの @ 以降の部分です。
- (2) 「サーバのポート」を[587]と入力します。
- (3) 「認証」の項目で[パスワード]を選択します。
- (4) 「OK」ボタンをクリックします。

#### @SOMCOM.JP のお客さま

- (1) は **smtp.sofcom.jp** として下さい。  
(現在 210.239.8.91 または sofcom.jp)